

# HOSTED EXCHANGE – IMAP, POP3, SMTP

Skyfillers Kundenhandbuch

## INHALT

GENERELLE SERVEREINSTELLUNGEN .....	2
IMAPS .....	2
POP3 .....	2
SMTP.....	2
BEISPIELE.....	3
IMAP/SMTP Einrichtung – Outlook für Windows .....	3
IMAP/SMTP Einstellungen – Thunderbird .....	5

## GENERELLE SERVEREINSTELLUNGEN

Alle Verbindungen erfordern immer die Authentifizierung mit Benutzername und Passwort.

Es werden als Standard ausschließlich verschlüsselte Verbindungen unterstützt. Um unverschlüsselte Verbindungen herzustellen, kontaktieren Sie bitte unseren Support.

### IMAPS

- + Server: **outlook.sfp-net.com**
- + Port: **993**
- + Verschlüsselung: **SSL**
- + Authentifizierung: **Zugangsdaten erforderlich**

### POP3

- + Server: **outlook.sfp-net.com**
- + Port: **995**
- + Verschlüsselung: **SSL/TLS**
- + Authentifizierung: **Zugangsdaten erforderlich**

### SMTP


- + Server: **outlook.sfp-net.com**
- + Port: **587**
- + Verschlüsselung: **AUTO**
- + Authentifizierung: **Zugangsdaten erforderlich**

Die Absenderadresse muss der primären E-Mail-Adresse des Postfachs entsprechen. Das Verwenden von alternativen Absenderadressen ist mit SMTP nicht unterstützt.

## BEISPIELE

### IMAP/SMTP Einrichtung – Outlook für Windows

Wählen Sie beim Hinzufügen eines neuen Postfachs, dass Sie die Servereinstellungen manuell auswählen möchten.



Konto hinzufügen


**Konto automatisch einrichten**  
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

**E-Mail-Konto**  
Ihr Name:   
Beispiel: Heike Molnar  
E-Mail-Adresse:   
Beispiel: heike@contoso.com  
Kennwort:   
Kennwort erneut eingeben:   
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

**Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen**

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Wählen Sie als Kontotyp **POP oder IMAP** aus.



Konto hinzufügen

**Wählen Sie Ihren Kontotyp aus.**


**Microsoft 365**  
Automatische Einrichtung für Microsoft 365-Konten  
E-Mail-Adresse:   
Beispiel: heike@contoso.com

**POP oder IMAP**  
Erweiterte Einrichtung für POP- oder IMAP-E-Mail-Konten


**Exchange ActiveSync**  
Erweiterte Einrichtung für Dienste, die Exchange ActiveSync verwenden

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe


Folgende Servereinstellungen gelten für IMAP/SMTP in Outlook. Bitte verwenden Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse und Ihr Passwort in den entsprechenden Feldern. Klicken Sie anschließend auf **Weitere Einstellungen**.



Wählen Sie den Reiter **Postausgangsserver** aus und setzen Sie den Haken bei **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**. Wählen Sie **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**.



Wählen Sie den Reiter **Erweitert** und passen Sie die Einstellungen wie folgt an. Klicken Sie dann auf **OK**.



## IMAP/SMTP Einstellungen – Thunderbird

Folgende Servereinstellungen gelten für IMAP/SMTP in Thunderbird.

Bitte verwenden Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse und Ihr Passwort in den entsprechenden Feldern.

